Guía A0 – Configuración de la red NAT en VMware Workstation Player

Contenido:

GUÍA AO – CONFIGURACIÓN DE LA RED NAT EN VMWARE WORKSTATION PLAYER	. 1
CONTENIDO: CONSIDERACIONES DE LA GUÍA a. Objetivo:	1
b. Software necesario	1
I. ESCENARIO DE LA GUÍA	. 2
II. SOLUCIÓN AL ESCENARIO	. 4
Paso 1. Identificación de las interfaces de red Ethernet en sistema operativo Paso 2. Configuración de los parámetros de la red NAT de VMware Workstation Paso 3. Configuración del servicio DHCP virtual Paso 4. Configuración del dispositivo NAT virtual	4 7 8 10

Consideraciones de la guía.

a. Objetivo:

El objetivo de esta guía es configurar la red NAT en VMware Workstation Player, cuando no se tiene el editor de redes que viene con VMWAre Workstation Profesional

b. Software necesario

Para esta práctica se utilizará el siguiente software.

- Un equipo o una MV con dos tarjetas de red marca Intel. (De preferencia)
- Una tarjeta loopback (KM-Test) si es una MV en Windows o una tarjeta tipo TAPO si es MV Linux.
- Conexión a Internet.
- Cuatro discos duros tipo iSCSI. (De preferencia)
- VMware Workstation Player
- Oracle VirtualBox en su versión más reciente, si no se cuenta con el equipo físico

I. Escenario de la guía.

Elementos a conocer para la configuración de escenario de red VMware Workstation son:

- a. **Conmutadores virtuales (switch):** Pirven para interconectar a las tarjetas virtuales de las máquinas virtuales. De forma predeterminada hay tres: VMNet0 (Bridge), VMNet1 (HostOnly), VMNet8 (NAT). Igual que en los dispositivos físicos empresariales, se les puede asginar una dirección IPv4 para la comunicación con ellos.
- b. Interfaces de red virtuales (NIC): Son las tarjetas de red que se configuran dentro de las máquinas virtuales los drivers son: AMD PCNET PCI adapter, Intel Pro/1000 MT Server Adapter, or Intel 82574L Gigabit Network Connection. Para equipos Windows, se asigna Intel 82574L Gigabit Network Connection.
- c. **Servicio DHCP virtual:** Asigna direcciones IPv4 a las máquinas virtuales cuando se utilizan los escenarios Host-Only y NAT, permite además configurar la dirección IPv4 del router y del DNS.
- d. **Dispositivo NAT virtual:** Permite la comunicación de las máquinas virtuales con equipos externos, también permite la comunicación de equipos externos por medio de la creación

	🔍 Servicios				—		\times	
	Archivo Acción Ver Ayud:	9						
	🗢 🄿 📰 📰 🙆 📝		II IÞ					
	Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio	Iniciar s	esión com	10 '	^
	🎑 Update Orchestrator Service	Administra I		Manual	Sistema	local		
	🖏 Uso de datos	Uso de dato	En ejecución	Automático	Servicio	local		
(🖏 VMware Authorization Servi	Authorizatio	En ejecución	Automático	Sistema	local		
	🎑 VMware DHCP Service	DHCP servic	En ejecución	Automático	Sistema	local		
	🎑 VMware NAT Service	Network ad	En ejecución	Automático	Sistema	local		
	🍓 VMware USB Arbitration Ser	Arbitration a	En ejecución	Automático	Sistema	local		
	🍓 VMware Workstation Server	Remote acc		Automático	Sistema	local		
	🤐 WalletService	Almacena o		Manual	Sistema	local		
	🧠 WarpJITSvc	Provides a Jl		Manual (dese	Servicio	local		~
	<						>	
	Extendido Estándar							

Los servicios de VMware se administran desde services.msc

Para crear todos los escenarios que se desarrollarán es necesario configurar los servicios DHCP y NAT

Datos para el servidor DHCP

- Dirección de red: 192.168.50+Y.0
- Máscara de red: 255.255.255.0
- Dirección de broadcast: 192.168.50+Y.255
- Rango de direcciones IPv4 del pool: 192.168.50+Y.21 192.168.50+Y.25
- Dirección IPv4 para el router: 192.168.50+Y.254
- Dirección IPv4 para el servidor DNS: 192.168.50+Y.254
- Nombre del dominio DNS: "empresay.com.sv"
- Timpo de concesión: 4 horas (14,400)
- Tiempo máximo: 5 horas

Datos para la configuración del NAT.

- Dirección IPv4 del dispositivo NAT virtual: 192.168.50+Y.254
- Máscara en formato CIDR para el dispositivo NAT: 24
- Conmutador ethernet virtual conectado: vmnet8
- Permitir conexiones activas vía FTP: 1 (activado)
- Activar el NAT para IPv6: 0 (desactivado)
- Dirección IPv4 del reenviador DNS (forwarding)
 - Tipo de política para consultas (policy): order
 - Intento de consultas a DNS: 3
 - Autodeteción del DNS: 1 (activado), colocar 0, si se desea definir un nameserver específico.

II. Solución al escenario.

Paso 1. Identificación de las interfaces de red Ethernet en sistema operativo

1.1 Visualizar las interfaces de red Ethernet disponibles

c:\>netsh interface show interface

Estado admin.	Estado	Tipo	Nombre interfaz
Habilitado	Desconectado	Dedicado	miLAN
Habilitado	Conectado	Dedicado	VirtualBox Host-Only Network
Habilitado	Conectado	Dedicado	VMware Network Adapter VMnet1
Habilitado	Conectado	Dedicado	VMware Network Adapter VMnet8
Habilitado	Conectado	Dedicado	miWIFI

1.2 Identificación de las direccione MACde las interfaces de red Ethernet

c:\>getmac -v

Nombre de la co	Adaptador de re D	Dirección física	Nombre de transporte
miLAN	Realtek PCIe GB A	A8-1E-84-AE-AE-E6	Medios desconectados
VMware Network	VMware Virtual 0)0-50-56-C0-00-01	\Device\Tcpip {E7D1E0DC-719D-49C6-9EA6-34047E1E278A}
VMware Network	VMware Virtual 0)0-50-56-C0-00-08	\Device\Tcpip {522BC75B-2BFF-430A-BAD8-DA1ACA2D3AE9}
miWIFI	Qualcomm Athero 3	3С-95-09-СА-6Е-В7	\Device\Tcpip {CD51ED96-511D-469E-8F67-ECDF0982292E}
VirtualBox Host	VirtualBox Host 0	DA-00-27-00-00-13	\Device\Tcpip {D1E4AB35-E062-4BD4-B4F3-D9FB0B219360}

Nota: Para visualizar el nombre completo del alias de la interface y su correspondiente dirección MAC, se utilizará el formato de salida csv

c:\>getmac -v /FO csv

"Nombre de la conexión", "Adaptador de red", "Dirección física", "Nombre de transporte"

- a. "miLAN", "Realtek PCIe GBE Family Controller", "A8-1E-84-AE-AE-E6", "Medios desconectados"
- b. "VMware Network Adapter VMnet1", "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1", "00-50-56-C0-00-01", "\Device\Tcpip_{E7D1E0DC-719D-49C6-9EA6-34047E1E278A}"
- c. "VMware Network Adapter VMnet8", "VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8", "00-50-56-C0-00-08", "\Device\Tcpip_{522BC75B-2BFF-430A-BAD8-DA1ACA2D3AE9}"
- d. "miWIFI","Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter","3C-95-09-CA-6E-B7","\Device\Tcpip {CD51ED96-511D-469E-8F67-ECDF0982292E}"
- e. "VirtualBox Host-Only Network", "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter", "OA-00-27-00-00-13", "\Device\Tcpip {D1E4AB35-E062-4BD4-B4F3-D9FB0B219360}"

Por lo que se concluye que: Existen dos interfaces de red virtuales activas: VMnet1 \rightarrow 00-50-56-C0-00-01 \rightarrow HostOnly VMnet8 \rightarrow 00-50-56-C0-00-08 \rightarrow NAT

Nota: En equipos Windows se utilizan las dos primeras letras en mayúsculas, pero en Linux solo se identifican en minúsculas.

Para visualizar el estado de las interfaces de red en PowerShell

PS C:\> get-netadapter

	Name MacAddress	InterfaceDescription LinkSpeed	ifIndex	Status
a)	VMware Network Adapte 00-50-56-C0-00-01	.1 VMware Virtual Ethernet Adapter for 100 Mbps	22	Up
b)	VirtualBox Host-Only N. 0A-00-27-00-00-13	VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 1 Gbps	19	Up
C)	miWIFI 3C-95-09-CA-6E-B7	Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Ne 65 Mbps	18	Up
d)	VMware Network Adapte 00-50-56-C0-00-08	.8 VMware Virtual Ethernet Adapter for 100 Mbps	12	Up
e)	miLAN Disconnected A8-1E-84-A	Realtek PCIe GBE Family Controller AE-AE-E6 0 bps	5	

PS C:\> **gip**

InterfaceAlias InterfaceIndex InterfaceDescription IPv4Address IPv4DefaultGateway DNSServer	VMware Network Adapter VMnet8 12 VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 192.168.50.253
InterfaceAlias InterfaceIndex InterfaceDescription IPv4Address IPv6DefaultGateway IPv4DefaultGateway DNSServer	<pre>VirtualBox Host-Only Network 19 VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 192.168.56.1 fec0:0:0:ffff::1 fec0:0:0:ffff::2 fec0:0:0:ffff::3</pre>
InterfaceAlias InterfaceIndex InterfaceDescription IPv4Address IPv4DefaultGateway DNSServer	: VMware Network Adapter VMnet1 : 22 : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 : 192.168.37.1
InterfaceAlias InterfaceIndex InterfaceDescription NetProfile.Name IPv4Address IPv4DefaultGateway DNSServer	<pre>miWIFI 18 Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter ptu 192.168.20.103 192.168.20.1 192.168.20.1</pre>
InterfaceAlias InterfaceIndex InterfaceDescription NetAdapter.Status	: miLAN : 5 : Realtek PCIe GBE Family Controller : Disconnected

Si se desea observar las interfaces de red Ethernet de forma gráfica se puede usar el siguiente comando: Win + R ncpa.cpl



Paso 2. Configuración de los parámetros de la red NAT de VMware Workstation

2.1 Ingresar a la ruta de los archivos de configuración

c:\>cd C:\ProgramData\VMware

2.2 Verificar los archivos de configuración

C:\ProgramData\VMware>**dir** El volumen de la unidad C es HDD El número de serie del volumen es: 2890-5FD7

Directorio de C:\ProgramData\VMware

25/08/2018	16:09	<dir></dir>		
25/08/2018	16:09	<dir></dir>	••	
29/08/2018	20:43	<dir></dir>	hostd	
27/06/2018	22:46	<dir></dir>	logs	
22/07/2018	12:17		241 netma	p.conf
27/06/2018	22:44	<dir></dir>	SSL	
27/06/2018	23:00		1,729 vmnet	dhcp.conf
25/08/2018	16:09		1,576 vmnet	dhcp.leases
25/08/2018	14:51		2,227 vmnet	dhcp.leases~
25/08/2018	16:09		19 vmnet	nat-mac.txt
27/06/2018	23:00		2,765 vmnet	nat.conf
27/06/2018	22:44	<dir></dir>	VMwar	e KVM
25/08/2018	13:26	<dir></dir>	VMwar	e Player
27/06/2018	22:45	<dir></dir>	VMwar	e USB Arbitration Service
27/06/2018	22:44	<dir></dir>	VMwar	e Workstation
27/06/2018	22:44	<dir></dir>	vncke	ymap
	6 ar	chivos	8,557 I	bytes
	10 di	rs 345,90	5,928,448 by	tes libres

2.3 Hacer una copia de los archivos de configuración

Es recomendable hacer una copia de los archivos de configuración, si se utiliza el editor gráfico de redes (disponible en VMware Workstation Profesional), se modifican los archivos y se perderán los cambios realizados.

```
1 archivo(s) copiado(s).
```

C:\ProgramData\VMware> **dir mi_respaldo** El volumen de la unidad C es W10pro El número de serie del volumen es: 021C-B677

Directorio de C:\ProgramData\VMware\mi respaldo

```
      30/08/2018
      02:55 p. m. <DIR>
      .

      30/08/2018
      02:55 p. m. <DIR>
      ..

      25/07/2018
      11:42 a. m. 
      1,207 netmap.conf

      25/07/2018
      11:42 a. m. 
      1,726 vmnetdhcp.conf

      29/08/2018
      08:00 a. m. 
      1,130 vmnetdhcp.leases

      27/08/2018
      06:36 p. m. 
      1,130 vmnetdhcp.leases

      29/08/2018
      08:00 a. m. 
      19 vmnetnat-mac.txt

      25/07/2018
      11:42 a. m. 
      2,775 vmnetnat.conf

      6 archivos
      7,987 bytes

      2 dirs
      24,463,208,448 bytes libres
```

2.4 Visualizar el archivo de configuración de las interfaces activas en VMware

C:\ProgramData\VMware>type netmap.conf

#This file is automatically generated.
Hand-editing this file is not recommended.

network0.name = "Bridged"
network0.device = "vmnet0"
network1.name = "HostOnly"
network1.device = "vmnet1"
network2.name = "NAT"
network2.device = "vmnet8"

🖎 Nota: La interfaz vmnet0 no está activa, pero si definida en el archivo de configuración

Paso 3. Configuración del servicio DHCP virtual

3.1 Editar el archivo de configuración DHCP

Este archivo se encuentra en C:\ProgramData\VMware\vmnetdhcp.conf

```
C:\ProgramData\VMware>type vmnetdhcp.conf
# Configuration file for VMware port of ISC 2.0 release running on
# Windows.
# This file is generated by the VMware installation procedure; it
# is edited each time you add or delete a VMware host-only network
# adapter.
#
# We set domain-name-servers to make some clients happy
# (dhclient as configued in SuSE, TurboLinux, etc.).
# We also supply a domain name to make pump (Red Hat 6.x) happy.
#
allow unknown-clients;
default-lease-time 14400;
                                        # default is 30 minutes
max-lease-time 18000;
                                         # default is 2 hours
```

```
# Virtual ethernet segment 1
# Added at 06/27/18 22:45:17
subnet 192.168.37.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.37.128 192.168.37.254;
                                                 # default allows up to 125 VM's
option broadcast-address 192.168.37.255;
option domain-name-servers 192.168.37.1;
option domain-name "localdomain";
default-lease-time 1800;
max-lease-time 7200;
}
host VMnet1 {
    hardware ethernet 00:50:56:C0:00:01;
    fixed-address 192.168.37.1;
    option domain-name-servers 0.0.0.0;
    option domain-name "";
}
# End
# Virtual ethernet segment 8
# Added at 06/27/18 23:00:02
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.50.11 192.168.50.15;
                                               # default allows up to 125 VM's
option broadcast-address 192.168.50.255;
option domain-name-servers 192.168.50.254;
option domain-name "empresay.com.sv";
option netbios-name-servers 192.168.50.254;
option routers 192.168.50.254;
default-lease-time 14400;
max-lease-time 18000;
}
host VMnet8 {
    hardware ethernet 00:50:56:C0:00:08;
    fixed-address 192.168.50.1;
    option domain-name-servers 0.0.0.0;
    option domain-name "";
    option routers 0.0.0.0;
}
# End
```

3.2 Reiniciar el servicio DHCP virtual

Abrir el administrador de servicios services.msc

🔍 Servicios			- 🗆	×
Archivo Acción Ver Ayuda				
🔍 Servicios (locales)	_			
VMware DHCP Service	Nombre	Descripción	Estado	^
<u>Detener</u> el servicio <u>Reiniciar</u> el servicio Descripción: DHCP service for virtual networks.	Update Orchestrator Service Uso de datos VMware Authorization Servi VMware DHCP Service VMware NAT Service VMware USB Arbitration Serv VMware Workstation Server	Administra I Uso de dato Authorizatio DHCP servic Network ad Arbitration a Remote acc	En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución	ł
	 WalletService 	Almacena o		> `
Extendido Estándar/				

3.3 Comprobar el registro de concesiones

Cuando el servidor DHCP virtual asigna direcciones IPv4, las concesiones son registradas en el archivo

```
# All times in this file are in UTC (GMT), not your local timezone.
                                                                      This is
# not a bug, so please don't ask about it. There is no portable way to
# store leases in the local timezone, so please don't request this as a
# feature. If this is inconvenient or confusing to you, we sincerely
# apologize. Seriously, though - don't ask.
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
lease 192.168.50.13 {
     starts 4 2018/08/30 07:46:34;
     ends 4 2018/08/30 08:16:34;
     hardware ethernet 02:00:aa:02:00:12;
     uid 01:02:00:aa:02:00:12;
     client-hostname "freenas";
lease 192.168.50.13 {
     starts 4 2018/08/30 07:46:31;
     ends 4 2018/08/30 07:48:31;
     hardware ethernet 02:00:aa:02:00:12;
     uid 01:02:00:aa:02:00:12;
     client-hostname "freenas";
}
```

Paso 4. Configuración del dispositivo NAT virtual

```
4.1 Editar archivo de configuración NAT
```

Se debe editar con permisos de administrador el archivo: C:\ProgramData\VMware\vmnetnat.conf

Windows NAT configuration file

[host]

```
# NAT gateway address
ip = 192.168.50.254/24
hostMAC = 00:50:56:C0:00:08
# enable configuration; disabled by default for security reasons
#configport = 33445
# VMnet device if not specified on command line
device = vmnet8
# Allow PORT/EPRT FTP commands (they need incoming TCP stream...)
activeFTP = 1
# Allows the source to have any OUI. Turn this one if you change the OUI
# in the MAC address of your virtual machines.
allowAnyOUI = 1
# Controls if (TCP) connections should be reset when the adapter
# they are bound to goes down.
resetConnectionOnLinkDown = 1
# Controls if (TCP) connections should be reset when guest TCP packet's
# destination is the NAT's IP itself.
resetConnectionOnDestLocalHost = 1
```

Configuración del dispositivo NAT en VMware Workstation Player – Víctor Cuchillac (padre). Página 10 de 12

```
# Controls if enable ipv6 for NAT mode
natIp6Enable = 0
# Controls if set ipv6 prefix for NAT mode
natIp6Prefix = fd15:4ba5:5a2b:1008::/64
[tcp]
# Value of timeout in TCP TIME WAIT state, in seconds
timeWaitTimeout = 30
[udp]
# Timeout in seconds, 0 = no timeout, default = 30; real value might
# be up to 100% longer
timeout = 30
[dns]
# This section applies only to Windows.
#
# Policy to use for DNS forwarding. Accepted values include order,
# rotate, burst.
#
# order: send one DNS request at a time in order of the name servers
# rotate: send one DNS request at a time, rotate through the DNS servers
# burst: send to three servers and wait for the first one to respond
policy = order
# Timeout in seconds before retrying DNS request.
timeout = 2
# Retries before giving up on DNS request
retries = 3
# Automatically detect the DNS servers (not supported in Windows NT)
autodetect = 1
# List of DNS servers to use. Up to three may be specified
nameserver1 = 0.0.0.0
nameserver2 = 0.0.0.0
nameserver3 = 0.0.0.0
[netbios]
# Timeout for NBNS queries.
nbnsTimeout = 2
# Number of retries for each NBNS query.
nbnsRetries = 3
# Timeout for NBDS queries.
nbdsTimeout = 3
[incomingtcp]
# Use these with care - anyone can enter into your virtual machine through these...
# FTP (both active and passive FTP is always enabled)
       ftp localhost 8887
#
#8887 = 192.168.27.128:21
# WEB (make sure that if you are using named webhosting, names point to
      your host, not to quest... And if you are forwarding port other
#
      than 80 make sure that your server copes with mismatched port
#
#
      number in Host: header)
```

```
# lynx http://localhost:8888
#8888 = 192.168.27.128:80
# SSH
# ssh -p 8889 root@localhost
#8889 = 192.168.27.128:22
[incomingudp]
# UDP port forwarding example
#6000 = 192.168.27.128:6001
[PrivilegedTCP]
autodetect = 1
[PrivilegedUDP]
autodetect = 1
```

4.2 Reiniciar el dispositivo NAT virtual

