Configuración de escenario de red VMware Workstation en modalidad NAT

Por favor evaluar si se utiliza la modalidad Bridge o NAT antes de realizar hacer la evaluación práctica grupal, defensa personal en la modalidad presencial o elaboración y subida de un video para la modalidad semi presencial

CONFIGURACIÓN DE ESCENARIO DE RED VMWARE WORKSTATION EN MODALIDAD NAT	1
I. EL MODO NAT EN LA VIRTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DEL ESCENARIO DE LAS CLASES	1
II. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA EMPRESAY	3
III. DIAGRAMA DE RED DEL ESCENARIO DE LAS CLASES	4
SECCIÓN 01 – CUADRO CON NOMBRES Y DIRECCIONES IPv4 PARA LA EMPRESAY	5
Sección 02 – Resumen de equipos por módulo	7
Sección 03 – Capturas de pantalla para la configuración de la Interfaz local (computadora local)	8
Primera parte - configurar la dirección IPv4 de la máquina local (host – anfitrión)	8
Seaunda parte – Configuración del Editor de redes virtuales de VMWare Workstation	8
	-

I. El modo NAT en la virtualización de los equipos del escenario de las clases

Si la computadora a utilizar posee los recursos de hardware que permitan virtual izar las máquinas virtuales de cada módulo, se recomienda el modo NAT y las ventajas de esta modalidad son:

- a) Las MV virtuales tienen salida a Internet de manera automática.
- b) En la versión Pro de VMware Workstation, existe un editor que permite la configuración de los parámetros de la red detrás del NAT.
- c) VMware Workstation provee de un servicio de reenvío IPv4 (ip_forward), un reenviador DNS, un servidor DHCP y la configuración del NAT

Sin embargo, en el modo NAT hay que considerar lo siguiente:

- a) NAT es para facilitar la salida hacia Internet, no para comunicar equipos que se encuentran detrás del router
- b) Para utilizar dos computadoras se deben crear reglas de reenvío NAT en cada administrador de red de VMware.
- c) Desde la segunda PC o una máquina virtual, no se puede enviar ping a una máquina virtual en la primera computadora

Caso 1 – Uso de máquinas virtuales en una sola computadora

- 1. Para acceder desde la computadora donde está instalado VMWare Workstation Pro se debe tener activa la interfaz virtual VNet8.
- 2. Se puede tener acceso desde las máquinas virtuales a Internet
- 3. Se puede utilizar la interfaz Ethernet o la interfaz WiFi.



Caso 2 – Uso de máquinas virtuales en dos computadoras

- 1. Para acceder desde la computadora donde está instalado VMWare Workstation Pro se debe tener activa la interfaz virtual VNet8 en cada computadora.
- 2. Se puede utilizar la interfaz Ethernet o la interfaz WiFi.
- 3. No es funcional hacer ping entre las máquinas virtuales del equipo PC01 y PC02
- 4. Se puede tener acceso desde las máquinas virtuales a Internet
- Para realizar una comunicación TCP entre las máquinas virtuales del equipo PC01 hacia PC02, se debe crear reglas NAT en el editor de VMWare de PC01 apuntando a la dirección de la red Ethernet o WiFi de la PC02 (10.10.3.126)
- 6. Existe una disminución del rendimiento entre el tráfico TCP de las máquinas virtuales de la PC01 hacia la PC02



II. Descripción del escenario de la EMPRESAY

Consideraciones para el desarrollo del escenario:

- 1. Las prácticas se harán en un entorno ficticio de tipo PYME (tipo mediana empresa, no pequeña), en dónde la empresa posee 10 equipos (entre servidores e hipervisores), más los clientes representados por los cliWWW01 del cuadro de la sección 01
- Cada empresa EMPRESAY tendrá el dominio empresay.com.sv estará formada por un equipo de tres estudiantes, en dónde la letra Y representa en número de grupo y el número de la empresa, por ejemplo, el grupo 01, utilizará al empresa01.com.sv. El grupo 10 utilizará empresa12.com.sv
- Cada EMPRESAY tendrá su propio grupo de direcciones de red IPv4, Esto para evitar que exista conflicto de direcciones en el laboratorio y en la modalidad semipresecial servirá para verificar que cada grupo ha trabajado en su propia red. Por ejemplo: el grupo 03 utilizará la red 192.168.50+Y.0, la cual se convierte en 192.168.53.0. Para el grupo 11, la red a utilizar será 192.168.61.0
- 4. Utilizar tecnología de virtualización de escritorio. Se puede utilizar cualquier tecnología de virtualización para escritorios: Oracle VirtualBox, VMWare Worksation, VMWare Fusion, Paralelax, KVM. Se recomienda utilizar VMWare Workstation debido que VirtualBox por el momento (marzo 2019), solo se soporta virtualización anidada para microprocesadores AMD y esta característica se utilizará en el módulo 1 y 2. Sim embargo, cada grupo puede utilizar la tecnología que prefiera e integrar Virtualbox con VMware Workstation
- 5. Trabajar con red NAT. Se debe crear una red NAT con las opciones definidas en la sección 02 de este documento. Con NAT las computadoras pueden salir hacia Internet de una manera muy sencilla. Hay que tener en cuenta que, si se utilizarán dos computadoras para crear el escenario, será necesario crear reglas de redirección NAT entre ambos equipos.
- 6. No todos los equipos estarán ejecutándose simultáneamente. Según sea el caso del módulo se ejecutarán los equipos que aparecen en el cuadro de la sección 01 en la columna módulo de este documento, esto considerando las características del centro de cómputo y de las computadoras personales de los participantes.
- 7. Se recomienda utilizar consolas en los servidores e hipervisores, de esta manera no se utilizarán muchos recursos en la configuración, por medio de la máquina local (computadora donde se hacen las practicas, por ejemplo: computadora del centro de cómputo o laptop personal), se recomienda utilizar MasHandra como software de configuración de red y MobaXterm (en lugar del antiguo PuTTY).
- 8. Si se omite la configuración de un DNS en el equipo router01, (lográndose ejecutar una máquina virtual para ello), será necesario modificar los archivos host de todos los equipos.
- 9. Descargar las versiones más actualizadas de los sistemas operativos del cuadro 01. Ya que, en las clases y prácticas, no se tomará tiempo para la descarga de las imágenes ISO, para el caso de los sistemas operativos: Windows Server 2016, CentOS 7.x, Windows 10 Enterprise, Ubuntu Desktop LTS 18.04 y Android x86. No se hará guía de instalación, ya que el procedimiento consiste en la secuencia de pantallas. Deberá respetarse los nombres y las direcciones IPv4 descritas en el cuadro 01.

En la siguiente figura se ilustra el escenario para los tres primeros módulos de la pre especialización



Funciones generales del escenario:

Almacenamiento:

- a) ds01: almacenamiento de la SAN, datastorage
- b) srv01: Servidor de archivos (se usará como equipo a monitorear)
- c) srv02: Servidor de archivos (se usará como equipo a monitorear)

Servicios de virtualización y Escritorios remotos

- a) hiper01: hipervisor principal
- b) hiper02: hipervisor para HA
- c) w16rds: Servicios de RDS
- d) udsserver: bróker de conexión hacia el RDS y los hipervisores
- e) udsgw: servicio de pasarela para clientes externos
- f) W16ad: Autenticación centralizada para el RDS

Servicios de monitoreo

a) monitor: Panel con uso de recursos de todos los servidores e hipervisores de la red

Estaciones de trabajo para los usuarios finales:

- a) cliwin01
- b) clilin01
- c) cliand01
- d) clilmac01

Los servidores públicos son solo para contexto, no se utilizarán a menos que se configure el Gateway para el UDS Server

Sección 01 – Cuadro con nombres y direcciones IPv4 para la EMPRESAY

No.	Host	Equipo	Servicios	Módulo	Datos IPv4	Otros
	local	Computadora donde está instalado VMWare Workstation	Usar la interfaz VNET8 (NAT)	1 2 3	• IPv4: 192.168.50+Y.253 / 24 • IPv4 GW: No definir • IPv4 DNS: No definir	 Si la computadora tiene salida a internet por otra interfaz, entonces las MV podrán salir a Internet.
0	Virtual Network Editor	Configuración de VMWare Workstation	NAT (incluye: DHCP, Resolver DNS, Ruteo)	1 2 3	 Red IPv4:192.168.50.0 / 24 Rango: 192.168.50.11 – 16 IPv4 GW NAT: 192.168.50+Y.254 IPv4 DNS NAT: Automático¹ 	 Esta configuración simulará que existe un router de salida para las MV del escenario.
1	w16ad	Windows Server 2012 o 2016 DataCenter	DNS, AD	2 3	•IPv4: 192.168.50+Y.1 / 24 •IP GW: 192.168.50+Y.254 •IP DNS: 192.168.50+Y.254	●AD y DNS
2	ds01	FreeNAS 11.X (FreeBSD 11.X)	iSCSI target	1 2 3	•IPv4: 192.168.50+Y.2 / 24 •IP GW: 192.168.50+Y.254 •IP DNS: 192.168.50+Y.Z ²	 Lagg Activo/Pasivo RAIDZ o RAID 1+0
3	srv01	Windows Server 2012 o 2016 Datacenter	SMB/CIFS	3	•IPv4: 192.168.50+Y.3 / 24 •IP GW: 192.168.50+Y.254 •IP DNS: 192.168.50+Y.Z	 NIC Teaming iSCSI initiator Archivos compartidos
4	srv02	CentOS 7.X	NFS	3	•IPv4: 192.168.50+Y.4 / 24 •IP GW: 192.168.50+Y.254 •IP DNS: 192.168.50+Y.Z	 Bonding iSCSI initiator Archivos compartidos
5	hiper01	XCP-NG 7.X	VM X2Go	1 3	 IPv4: 192.168.50+Y.5 / 24 IP GW: 192.168.50+Y.254 IP DNS: 192.168.50+Y.Z 	 iSCSI initiator Hipervisor Xen Grupo de MV
6	hiper02	XCP-ng 7.X	Hyper-V	1 3	 IPv4: 192.168.50+Y.6 / 24 IP GW: 192.168.50+Y.254 IP DNS: 192.168.50+Y.Z 	 iSCSI initiator Hipervisor Xen Grupo de MV
7	w16rds	Windows Server 2012 o 2016 Datacenter	MS-RDS	2 3	• IPv4: 192.168.50+Y.7 / 24 • IP GW: 192.168.50+Y.254 • IP DNS: 192.168.50+Y.Z	 Pool de aplicaciones Publicación Web de las aplicaciones del RDS
8	udsserver	UDS Server 2.X (Ubuntu Server 16.04)	UDS Server	2 3	• IPv4: 192.168.50+Y.8 / 24 • IP GW: 192.168.50+Y.254 • IP DNS: 192.168.50+Y.Z	 Broker de aplicaciones y MV
9	udsgw	UDS Gateway (Ubuntu Server 16.04)	UDS GW	2 3	• IPv4: 192.168.50+Y.9 / 24 • IP GW: 192.168.50+Y.254 • IP DNS: 192.168.50+Y.Z	Servidor GW de UDS
10	monitor	LibreNMS 1.4X (Ubuntu Server 16.04)	SNMP	3	• IPv4: 192.168.50+Y.10 / 24 • IP GW: 192.168.50+Y.254 • IP DNS: 192.168.50+Y.Z	 Creación de alarmas Creación de transportes por correo, SMS, etc.
11	cliwin01	Windows 10 enterprise o ultimate	Cliente RDP Cliente Web	1 2	•IPv4: 192.168.50+Y.21 / 24 •IP GW: 192.168.50+Y.254 •IP DNS: 192.168.50+Y.Z	•Cliente SSH, SCP, NFS

¹ Cuando la computadora local (portátil) esté en una red LAN que utilice un filtro para las consultas DNS (a veces las universidades lo usan para los centros de cómputo), se debe colocar la dirección IPv4 del DNS de la red del laboratorio.
² El valor 192.168.50+Y.Z

12	clilin01	Ubuntu Desktop 16.04 LTS o 18.04	Cliente RDP Cliente Web	2	• IPv4: 192.168.50+Y.22 / 24 • IP GW: 192.168.50+Y.254 • IP DNS: 192.168.50+Y.Z	●Cliente SSH, SCP, NFS
13	cliand01	Android o Android x86	Cliente RDP Cliente Web	2	• IPv4: 192.168.50+Y.23 / 24 • IP GW: 192.168.50+Y.254 • IP DNS: 192.168.50+Y.Z	•Cliente SSH, SCP, NFS
14	clilmac01	Mac OSX 10.X	Cliente RDP Cliente Web	2	• IPv4: 192.168.50+Y.24 / 24 • IP GW: 192.168.50+Y.254 • IP DNS: 192.168.50+Y.Z	•Cliente SSH, SCP, NFS

La columna Módulo indica en los módulos que se utilizará la máquina virtual.

Notas importantes:

- 1. Para facilitar la configuración de red y la salida a Internet se recomienda usar NAT, además si dispone de una computadora muy potente puede ejecutar en un solo equipo físico los escenarios de cada módulo. En la sección 03 se muestra la forma de configurar la red NAT para el escenario general.
- 2. Sí se usarán dos o más computadoras para ejecutar los escenarios de cada módulo, se pueden conectar entre ellas para formar una red virtual pero deberán crearse las reglas de dirección entre los dos NAT
- 3. Podría omitirse la red NAT y usar la modalidad puente (Bridge), pero entonces es necesario instalar los servidores en modo NAT, actualizar sistemas operativos y descargue el software a utilizar (si lo hubiera), luego se debe cambiar el tipo de conexión a las máquinas virtuales, de manera que todas las computadoras se den ping.
- 4. Si se llega a clonar una máquina virtual, es necesario asegurarse que no exista duplicada una dirección MAC en la red LAN o SAN

Sección 02 – Resumen de equipos por módulo

A continuación, se detallan los equipos a ser utilizados por cada módulo

Para módulo 01

- 1. ds01 FreeNAS 11.2 (usar 4GB de RAM para el escenario)
- 2. hiper01 XCP-ng 7.x
- 3. hiper02 XCP-ng 7.X
- 4. cliwin01 Windows 10 enterprise o ultimate

Estrategias para disminuir consumos de virtualización:

- a) Asignar ente 3 a 4 GB de memoria RAM al ds01
- b) Usar entre 4 a 6 GB en el hiper01 e hiper02, y utilizar MV dentro de ellas muy pequeñas tipo TinyCore Linux o un Windows 2003
- c) Usar el equipo anfitrión (laptop o PC) donde está instalado

Para módulo 02

- 1. ds01 FreeNAS 11.2 (usar 4GB de RAM para el escenario)
- 2. w16ad Windows 2016 Data center
- 3. w16rds Windows 2016 Data center
- 4. cliwin01 Windows 10 enterprise o ultimate
- 5. clilin01 Linux Ubuntu Desktop 16.04 LTS o 18.04
- 6. cliand01 Android o Android x86 (opcional)
- 7. climac01 Mac OS X (opcional)

Estrategias para disminuir consumos de virtualización:

- a) No usar ds01 y simular en el w16rds un disco nuevo virtual que simule el iSCSI initiator que estaría provisto por el ds01
- b) Si utiliza ds01 puede ejecutar en dicho equipo el servicio AD y asó omite tener el equipo w16ad
- c) En lugar de utilizar Windows Datacenter 2016, usar Winodws Datacenter 2012
- d) Usar un solo equipo Windows 2016 Datacenter para el AD (w16ad) y el MS-RDS (w16rds)
- e) Usar el equipo anfitrión (laptop o PC) donde está instalado como cliwin01

Para módulo 03

- 1. ds01 FreeNAS 11.2 (usar 4GB de RAM para el escenario)
- 2. hiper01 XCP-ng 7.x
- 3. hiper02 XCP-ng 7.X
- 4. w16ad Windows 2016 Data center
- 5. w16rds Windows 2016 Data center
- 6. srv01 Windows 2016 Data center
- 7. srv02 CentOS 7.X
- 8. monitor LibreNMS

Estrategias para disminuir consumos de virtualización:

- a) Solo usar un hipervisor (hiper01 o hiper02)
- b) Solo usar un servidor Windows 2016 Datacenter
- c) En lugar de utilizar Windows Datacenter 2016, usar Winodws Datacenter 2012

Sección 03 – Capturas de pantalla para la configuración de la Interfaz local (computadora local)

La configuración de la máquina local (computadora del centro de cómputo o computadora portátil), estará formada por dos partes.

Primera parte - configurar la dirección IPv4 de la máquina local (host – anfitrión).

Para ello utilice la VMNet 8. Si utiliza VirtualBox, o KVM, utilice la misma dirección IPv4

		VMNet8_ Habilitad VMware V	NAT o /irtual Etherne			
			VMware Virtua	l Etherne	t Adapter for VMnet	t8
Propiedades o	le Habilitar el _l	protocolo de l	nternet versión 4 (TCF	/I ×		
Puede hacer red admite e administrado	que la configur sta funcionalida r de red cuál es	ación IP se asig id. De lo contra ; la configuració	ne automáticamente si rio, deberá consultar co n IP apropiada.	a n el		
Obtene	r una dirección	IP automáticam	nente			
💿 Usar la	siguiente direco	ión IP:				
Dirección	IP:		192 . 168 . 50 . 253			
Máscara o	le subred:	[255 . 255 . 255 . 0			
Puerta de	enlace predete	erminada: [
Obtene	er la dirección de	el servidor DNS	automáticamente			
💿 Usar la:	s siguientes dire	cciones de serv	vidor DNS:			
Servidor D	NS preferido:	[
Servidor [)NS alternativo:	. [
🗌 Validar	r configuración a	al salir	Opciones avanzad	as		
			Aceptar C	ancelar		

Segunda parte – Configuración del Editor de redes virtuales de VMWare Workstation

Los datos a configurar son:

- Interfaz: VNet8 con tipo NAT
- Dirección de red: 192.168.50+Y.0
- Máscara de red: 255.255.255.0
- Dirección del GW: 192.168.50+Y.254
- Dirección del DNS: Debe dejarse en automático, a menos que esté detrás de un portal cautivo o la red del centro de cómputo. Por ejemplo 192.168.1.13, 192.168.5.19. Si se desea utilizar el servicio DNS de google 8.8.8.8
- Rango IPv4: 192.168.50+Y.26 a 192.168.50+Y.30

🍷 Virtual	Network Edi	tor				×
Name VMnet0 VMnet1 VMnet8	Type Bridged Host-only NAT	External Connection Adaptador de bucle invertid - NAT	Host Connection - Connected Connected	DHCP - Enabled Enabled	Subnet Address - 192.168.30.0 192.168.50.0	
VMnet Info	ormation d (connect VI ed to: Adapt	Add Ms directly to the external netwo	N <u>e</u> twork Rei rk) de Microsoft	m <u>o</u> ve Networ	k Ren <u>a</u> me Networ	'k
Images with VMs) Images with VMs) Host-only (connect VMs internally in a private network)						
 ✓ Connect a host virtual adapter to this network Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet8 ✓ Use local DHCP service to distribute IP address to VMs DHCP Settings Subnet IP: 192.168.50.0 Subnet mask: 255.255.255.0 						
<u>R</u> estore De	faults		OK Cano	el į	Apply Help	

NAT Settings		×
Network: vmnet8 Subnet IP: 192.168.50.0 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway IP: 192.168.50.254 Port Forwarding	23	
Host Port Type Virtual Machine	IP Address Description	
	Add Remove Properties	
Advanced Allow active FTP Allow any Organizationally Unique UDP timeout (in seconds): 30 Config port: 0 Enable IPv6 IPv6 prefix: fd15:4ba5:5a2b:100 DNS Settings NetBIOS Sett	Identifier	
	OK Cancel Help	

Domain Name Server (DNS) 🛛 🗙	Domain Name Server (DNS) X
Auto detect available DNS servers	Auto detect available DNS servers
Policy: Order 🗸	Policy: Order ~
Timeout (sec): 2	Timeout (sec): 2
Retries: 3	Retries: 3
DNS Servers	DNS Servers
Preferred DNS server:	Preferred DNS server: 192.168.5.19
Alternate DNS server 1:	Alternate DNS server 1: 8 . 8 . 8 . 8
Alternate DNS server 2;	Alternate DNS server 2:
OK Cancel Help	OK Cancel Help
DHCP Settings	×
bitor occarigo	
Network: vmnet8	

DHCP Settings		\sim
Network:	vmnet8	
Subnet IP:	192.168.50.0	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Starting IP address:	: 192.168.50.26	
Ending IP address:	192.168.50.30	
Broadcast address:	192.168.50.255	
	Days: Hours: Minutes:	
Default lease time:		•
Max lease time:		•
	OK Cancel Help	